




VMS 메인화면





VMS 타이틀 화면





- 1. 전류량(KA) (Device 있는 경우)
- 2. Null Balance Gauge
- 3. Null Balance alarm 1(발생시 붉은색)
- 4. Null Balance alarm 2 (발생시 붉은색)
- 5. Null Balance 0점 조정
- 6. Null Balance 0점 조정(취소)
- 7. 셀값(=volt)의 합/평균/최대/최소값
- 8. 전해조명
- 9. 셀정보(Cell: 셀갯수, Disc:연결이끊긴셀갯수,Over:센서오류)
- 10. 셀의현재값(volt)
- 11. 해당셀에 적용받는 알람의 설정값
- 12. 전해조 그룹 Cell 데이터 인쇄

[한화솔루션] cVMS.NET Ver.24.09.25.2200
























- 14. 전체보기 / (그룹별)개별보기
- 15. 그룹의 선택 채널을 Display
- 16. 과거트렌드 과거 데이터 조회
- 17. 알람목록 과거 알람이력 조회
- 18. 알람설정 알람조건 설정
- 19. 저장 current Main.csv(메인화면), current sub.csv(서브화면) 저장
- 20. 알람소리 On/Off
- 21. 운영중 발생하는 로그 보기
- 22. 탐색기를 띄워서 저장폴더 열기

실시간트렌트 화면



전해조별 각 CELL의 실시간 전압데이터를 그래프로 확인할 수 있습니다.




- 1. 전해조 그룹선택
- 2. 해당 그룹의 Display 할 채널 선택
- 3. Display 할 채널을 체크하고 확인

과거트렌트 화면 #1



전해조별 각 CELL에 기록된 과거 전압데이터를 그래프로 확인할 수 있습니다. (과거기록조회)



- 1. 전해조를 목록에서 선택
- 2. 해당 전해조에 <mark>등록된</mark> 그룹 목록 (하단의 그룹생성 버튼으로 추가가능)
- 3. 조회기간동안의 그래프 Display
- 4. C1(커서1),C2(커서2)의 해당 값은 ⑤번 C1, C2 컬럼에 표시
- 5. Cell 목록
- 6. ①그룹을 선택하고 다이얼로그 창에 서 채널을 체크하면 ②번 목록에 생성 된다.
- 7. ②번 목록에서 선택한 항목을 삭제
- 8. 기간을 설정하고 조회
- 9. 차트와 Cell 목록의 인쇄
- 10. 차트를 PNG 형식으로 저장



과거트렌트 화면 #2



전해조별 채널 그룹을 지정하여 저장




- 1. 전해조를 목록에서 그룹 선택
- 2. '신규그룹생성' 링크 텍스트 클릭
- 3. 다이얼로그 창에서 Display 할 채널들 선택
- 4. 선택 채널 확인
- 5. 저장 그룹명 Key-In
- 6. 'ENT' 클릭하여 신규 그룹 생성 완료

과거트렌트 화면 #3



전해조별 각 CELL에 기록된 과거 전압데이터를 조회기간을 설정하여 그래프로 확인할 수 있습니다.




- 1. 데이터 조회 환경 다이얼로그 창을 띄 우고 조회기간을 설정한 다음 데이터를 조회한다.
- 2. 전해조 그룹 조회 데이터를 <mark>인쇄 다이</mark> 얼로그 창을 띄워 출력한다.
- 3. 전해조 그룹 조회 데이터를 이미지 (PNG형식)로 저장한다.

알람목록 화면



Cell 및 NullBalance의 알람발생 기록을 확인하는 화면




- 1. 알람조회 시작시점
- 2. 알람조회 종료시점
- 3. 알람형태 선택
- 4. 조회
- 5.알람이발생시간
- 6.알람이 발생한 Cell/그룹명
- 7.알람발생형태 (각상태의 On/Off로 표기됨)
- 8.알람발생시의 값
- 9.알람발생시의 기준 설정 High / Low

알람설정 화면



설정된 알람값을 확인 및 설정하는 화면



- 1. Manual 알람 High / Low
- 2. Auto 알람 ±값
- 3. Null Balance 1, 2차 알람
- 4. 설정 저장


- 알람(Manual): Manual(H,L)에 입력된 값을 기준으로 셀이 해당 값을 넘어서면 Cell 알람 발생
- 알람(Auto) : Auto로 설정된 그룹의경우 설정당시(=현재pv)의 값을 기준으로 ±값 편차가 발생하게 되면 Cell 알람 발생
- NullB(Alarm1) : 널밸런스 알람1의 설정값을 입력합니다. 1입력시에 NullBalance 오차가 ±1 이상 차이가 날 경우 발생
- NullB(Alarm2) : 널밸런스 알람2의 설정값을 입력합니다. Alarm1보다 높은 값으로 설정하시기 바랍니다. 알람은 1발생후, 2의값이 초과 하면 Alarm2가 발생한다. 화면상에서는 '1.94'가 입력되어있다.
- 셀의알람끄는방법 : 해당 셀을 클릭하게되면 나오는 셀속성화면에서 알람설정을 사용안함으로 변경후 화면을 닫습니다.

Cell속성 화면



설정된 Cell 속성값을 확인 및 설정하는 화면





- 1. 모니터링 화면의 임의의 Cell 을 클릭한다.
- 2. 셀의사용여부(셀이 단선이되었거나 사용하지 않는경우라면 False로 변경)
- 3. 셀의 실시간 트렌드(화면이 열리는 시점부터 이후 값이 그래프로 표시됩니다)
- 4. 셀에 발생한 알람목록을 확인 합니다.
- 5. 셀알람설정방법(기본값:그룹설정을따름). 알람을 사용하지 않을경우에는 이곳의 값을 사용안함으로 변경하시기 바랍니다.
- 6. 현재 셀에 발생한 알람 상태
- 7. 현재 셀의 측정값과 측정시간




일반설정 화면



- 1. Print 할때 출력되는 업체명
- 2. 개별보기 화면 Size
- 3. PC에서 알람소리 발생(wav 파일)
- 4. 데이터 요청 시간 간격
- 5. 데이터를 Binary 저장 (MeasureData \ Binary)
- 6. 장치 시간을 PC시간으로 동기화
- 7. Binary OutputMode : LSB (GM10 해당없음)
- 8. 전해조 그룹 타이틀에 KA 표시여부
- 9. Device(장치) 유닛의 출력 채널 설정
- 10. NullBalance 표시 여부 설정
- 11. 체크시 SUM, 해제시 MAX 표시
- 12. 알람 PLC 통신포트 설정
- 13. 알람 PLC 통신어드레스 설정
- 14. 알람 PLC 사용 On/Off 설정
- 15. 데이터 저장폴더 설정
- 16. 데이터 저장주기 설정
- 17. 프로그램 설정의 변경 내용을 저장



장치설정 화면



- 1. 장치(DAQ) 이름
- 2. 장치의 할당된 IP Address
- 3. 통신 Port (DARWIN 프로토콜)
- 4. 유닛 채널 설정

0 * 60

0번유닛 1 ~ 60 채널 = [0번유닛 60개] 의미

1 * 60


1번유닛 1 ~ 60 채널 = [1번유닛 60개] 의미

2 * 60

2번유닛 1 ~ 60 채널 = [2번유닛 60개] 의미



윈도우설정 화면



- 1. 윈도우 사용 여부 설정
- 2. 윈도우 이름 설정
- 3. 윈도우 Display 화면 배열 설정


1 * 4

수직으로 1분할 (<mark>분할없음</mark>)

수평으로 4분할 (전해조 4개 Dispaly)




그룹설정 화면



- 1. 전해조 그룹 사용 여부 설정
- 2. 윈도우명 설정
- 3. 전해조 그룹명 설정
- 4. 전해조 그룹 글꼴 설정

- 5. KA 장치번호 (現 #180 채널로 설정)
- 6. 알람형태 설정 (MANUAL / AUTO)
- 7. 전해조 그룹 위치, Cell 배열 설정
- 8. NBSEQ : Null Balance 기준 값이 되는 셀의 일련번호
- 9. NBOFFSET : 최종 Null Balance 값의 offset 값





Null Balance



Null Balance 관련 부연설명



1. NBSEQ : Null Balance 기준 값이 되는 셀의 일련번호

- ① 번과 같은 전해조의 셀 구성이 있다면 NBSEQ(Null Balance 기준 셀 시퀀스번호) 값은 '99' 값으로 입력하면 됩니다. 그러면 Null Balance 의 좌측은 1~99까지의 데이터가 되고 우측은 나머지 (101~199) 값이 됩니다.
- SEQ 에는 중간 셀의 일련번호(1부터 시작하는)를 입력해주세요. 만약 위 구성에 NBSEQ값을 '98'로 입력하게 되면 Null Balance 값은 ①번처럼 '2'가 표시됩니다. '99'로 하게 되면 Null Balance 값은 '0'이 됩니다.

Null Balance 값 '0'은 전압 차가 없이 좌/우 밸런스가 안정적이라는 의미입니다.

2. NBOFFSET : 최종 Null Balance 값에 offset 값을 부여합니다.


- 기존 Null Balance 값이 '0' <mark>일 때 이곳에 '1'을 입력하면 Null Balance 값에 '1'이 표시됩니다. 혹은 현재 Null Balance 값이 '1' 일 때 이 상태를 '0'으로 조정하고 싶을 때는 '-1'을 입력하여 '0'으로 만들 수 있습니다. 일종의 Zero Set 개념으로 생각하시면 됩니다.</mark>



- 1. ②번에서 설명된 버튼을 누르면 현재 Null Balance 값이 '0'이 되도록 offset 값을 자동 계산하여 입력하게 됩니다.
- 2. 환경설정이 아닌 ②번 화면에서 지정 된 offset 값은 영구 저장이 아닌 일 시적인 상태 값입니다. 해당 값을 영 구 저장하려면 ②번 버튼으로 NBOFFSET 값을 계산한 뒤 [설정] 화 면으로 이동한 후 '저장' 버튼을 누르 시면 영구 저장 됩니다.



셀설정 화면



- 1. Cell 사용 여부 설정
- 2. 전해조 그룹 인덱스 (0:1개)
- 3. Cell 이름 (#001~#180)
- 4. 장치ID (A.B.C)
 - (A): Machine 인덱스
 - ® : Unit 인덱스
 - ©: Cell 인덱스 (+1)
- 5. 표시단위 (V)
- 6. 채널별 색상 코드값
- 7. Auto로 설정된 그룹의 경우 설정 당시(= 현재 PV)의 값을 기준으로 ±값 편차가 발생하게 되면 Cell 알람 발생
- 8. Machine 인덱스
- 9. Unit 인덱스
- 10. Cell 인덱스